

ノート PC 返却シート

本人が記入して、**初期化したノート PC 一式と一緒に提出**してください。

提出日 2025 年 月 日

【1】学籍番号、氏名、ノート PC 管理番号を記入してください。

学籍番号		氏名	
ノート PC 管理番号	—	(本体および充電用 AC アダプタのシールの番号)	

【2】返却するノート PC、付属品の状態を記入してください。

返却するもの	該当項目に○印	紛失・破損・故障の場合は状況を記入
ノート PC 本体	ある ・ 紛失 ・ 破損 ・ 故障	
AC アダプタ	ある ・ 紛失 ・ 破損 ・ 故障	
PC バッグ	ある ・ 紛失 ・ 破損	

【3】以下の手順に従って、**ノート PC を初期化**してください。(Windows 11 の場合)

- ① ノート PC に AC アダプタを接続します。ノート PC の無線 LAN をオフにします。
- ② スタートメニュー > 「設定 (歯車のマーク)」をクリックします。
- ③ 「設定」ウィンドウが開くので、左のメニューから「システム」をクリックします。
- ④ 「回復オプション」の「この PC をリセット」にある「PC をリセットする」をクリックします。
- ⑤ この PC をリセットする」ウィンドウが開くので、「すべて削除する」をクリックします。
- ⑥ 「追加の設定」画面に進むので、「設定の変更」をクリックします。
- ⑦ 「データのクリーニングを実行しますか?」と表示されるので、
「いいえ」をクリックして⇒「はい」に変更し、右下にある「確認」をクリックします。
- ⑧ 「追加の設定」画面に戻るので、

現在の設定： ・ アプリとファイルを削除する。ドライブのクリーニングを実行する
--

 という表示に変更されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
もし変更されていない場合は、「設定の変更」をクリックして ⑥ からやりなおしてください。
- ⑨ 少し待つと「この PC をリセットする準備ができました」と表示されます。リセット内容が
 - ・ この PC 上の個人用ファイルとユーザー アカウントをすべて削除する
 - ・ 設定に加えられたすべての変更を削除する
 - ・ この PC に付属していなかったアプリとプログラムをすべて削除する
 - ・ このデバイスから Windows を再インストールするであることを確認して、右下の「リセット」をクリックします。
- ⑩ リセット作業に 1 時間程かかりますので、そのまま置いておいてください。
- ⑪ ノート PC が再起動され、白い画面 (言語を選択するメニュー) になればリセット完了です。
- ⑫ 電源ボタンを長押しして電源を切ってください。これで作業完了です。

以上の作業が完了したら、ノート PC 本体と充電用 AC アダプタを PC バッグに収納し、この用紙と一緒にヘルプデスク(ヘルプデスク不在時は情報センター事務室)へ返却してください。